Deepmosaic

利用マニュアル

お願い事項

- インストール作業中にエラーが発生した場合や不具合を発見された場合は、表示されたエラー等を画面キャプチャして送付していただけますと幸いです

- 問い合わせ先

■ Email: naoya.nakayama@deepmosaic.co.jp

■ 担当: 中山(ナカヤマ)

動作環境

os	Microsoft Windows 10(64 ビット)日本語版バージョン 1809 以降
CPU	Intel® 第 7 世代以降 CPU または同等の AMD CPU
Memory	8GB以上
HDD	10GB以上の空き容量のあるハードディスク
GPU	GeForce 10, 16, 20シリーズ以上。メモリ4GB以上
CUDA	CUDA 10.2
モニター	1,920 x 1,080 以上
インターネット環境	ソフトウェアの認証、およびサブスクリプションの検証にインターネット接続が必要

インストールの前に ~アカウント~

- 1. Windowsのアカウント名が以下のように、全角文字が含まれる場合、全角・半角スペースが含まれている場合にインストールが正常にできません
 - C:\Users\山田太郎\AppData
 - C:\Users\山田 太郎\AppData
 - C:\Users\Taro Yamada\AppData
- 2. 大変お手数ですが、下記リンクの「2. ローカルアカウントを追加する方法」に従い、 スペースを含まない半角文字のみのアカウント名作成をお願いします。

https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017790


3. 作成したアカウントでWindowsにサインインし、次ページ以降の作業をお願いします


新規に作成したアカウン トでサインイン



インストールの前に ~CUDA Toolkit~

- CUDA Toolkit 10.2がインストールされていることを確認してください
- コマンドプロンプトを開き、nvcc -V と入力することでインストールされているかを確認することができます
- nvcc -V コマンド実行時にエラーが出たり、古いバージョンがインストールされている場合は、 <u>こちらのリン</u> クからバージョン 10.2をダウンロードして、インストールします
- 2020-7-1時点で最新バージョン 11.0が公開されていますが、11.xでは動かないので、ダウンロードしないようお願いします






インストールの前に ~NVIDIA Driver~

- NVIDIA Driverがインストールされていない場合は、<u>こちらのリンク</u>からダウンロード して、インストールします




ダウンロード

- 別途お伝えしているダウンロードリンクからDeepmosaic Setup.exeをダウンロード します
- ダウンロード完了後、アプリをダブルクリックして起動します



Microsoft Edgeの場合

ブラウザによっては警告が出るので、下図の案内にしたがって保存します





セットアップの起動


- Windows OSによって警告が出る場合がありますが、気にせず実行ボタンをクリック します






セットアップの起動

- 現在のユーザのみにインストールするを選択
- インストール先フォルダはデフォルトのまま



セットアップの完了


- セットアップのインストールが完了するのを待ちます
- セットアップのインストールが完了次第、完了ボタンをクリック






セットアップアプリの削除

- セットアップが完了するとDeepmosaic Setup.exeは必要ないので削除します



ログイン

- ログイン画面が表示されます
- 別途お伝えしているEmailとPasswordを入力してログインします



インストール

- 初回起動時はインストーラが起動します
- 次へをクリック



利用規約


- 同意するボタンにチェックを入れるとインストール開始ボタンがクリックできるように なります






インストール中

- インストールが開始します
- インターネット回線の速度によっては1時間以上かかる場合があります




途中で実行の確認が求められるので許可します



インストール完了

- インストールが完了すると、開始ボタンが押せるようになるのでクリックします




Deepmosaicを用いたモザイク処理作業の流れ

- 1. 映像の読み込み
- 2. 自動検出開始・完了
- 3. 誤検出されているbboxを削除
- 4. 検出できていない箇所にbboxを描画
- 5. 検出済みのbboxを微調整
- 6. エンコード開始・完了

トップページ

- 下図の画面がトップページになります
- インストール完了後は、起動時に下図の画面が最初に表示されます







AI検出

- 動画ファイルをインポートすると別ウィンドウが開き、AIによる検出が自動で開始します。検出中は待っているだけでよく、何もする必要はありません







AI検出が完了するとプロジェクトが生成されます

トップページ


- インポートした動画1つ1つをプロジェクトと呼んでいます
- プロジェクトをクリックすると編集画面が開きます



© 2020 Deepmosaic, LLC


編集画面

- 編集画面の全体です
- 左の画面でモザイクの編集を行います



プレビュー画面


- 右の画面はプレビュー画面と呼ばれ、モザイクのかかり具合をチェックするために使われます
- 0.25, 0.5, 1.0倍速で再生される際には、CPUへの負荷を考慮して6フレームごとにプレビュー 画面が反映されます。それ以外のケースでは原則、リアルタイムにプレビュー画面にモザイクの かかり具合が反映されます



編集画面の説明



bboxの戻し機能



表示中のフレームの bboxを AI検出した状態に戻します



全てのフレームの bboxを AI検出した状態に戻します


モザイクのパラメータ変更機能



消しゴム機能



bbox機能



連続bbox機能



bboxのまとめて削除機能




エンコード機能




タイムコードの挿入

- タイムコードにチェックを入れてエンコードした時のイメージです
- HH:MM:SS:FFの形式で書き込まれます。FF: フレーム



アプリのアップデート_1/4

ファイル => 「更新チェック」から、アプリの最新 版が配布されているかどうかをチェックすること ができます






最新版をダウンロード中に画面右上にローディングアイコン が表示されます

アップロード中は編集作業しないようにお願いします


アプリのアップデート_2/4

- 最新版のダウンロードが完了すると、自動的にアプリが終了し、インストーラーが起動します
- デフォルトのままインストール処理を実行します



アプリのアップデート_3/4

- インストールが完了するのを待ちます
- インストールが完了次第、完了ボタンをクリック
- アプリが起動します





アプリのアップデート_4/4

- アプリが起動するとソフトウェアの更新処理が実行されます
- インターネット回線の速度によっては30分以上かかる場合もあります
- 更新処理が完了するとアプリが自動で再起動します
- 完了




ショートカットキー一覧

- マウスホイールを倒す:1フレーム進む
- マウスホイールを戻す:1フレーム戻る
- キーボードの右矢印:1フレーム進む
- キーボードの左矢印:1フレーム戻る
- a:bboxを描画
- e:消しゴムツールを出す
- Ctrl+c:フォーカス中のbboxをコピー
- Ctrl+v:コピーしたbboxを貼り付け

アンインストール方法

スタートメニューからDeepmosaicアイコンを右クリックしてアンインストールをクリックします



END